

CounterPath X-Lite 4.0

Installation et configuration du Téléphone Logiciel X-Lite 4.0 pour l'utilisation avec le Service VoIP Ubity.





#### Étape 1 : Préparation

Il vous faut tout d'abord les paramètres de configuration fournis par Ubity. Ces paramètres devraient comprendre :

L'adresse du Serveur/Gateway : *Exemple vgw1.ubity.com* Votre Username/UserID : *Exemple 2990101* Votre Mot de Passe / Password : *Exemple uHtf54D* Votre Extension : *Exemple 101* 

Il vous faut aussi le logiciel d'installation de X-Lite. Télécharger le fichier d'installation de X-Lite a partir de : <u>http://www.counterpath.com/x-lite-download.html</u>



Une fois téléchargé, vous devriez avoir une icône ressemblant a celle ci-dessus. Pour lancer l'installation, double-cliquez dessus et passez a l'étape 2.



# Étape 2 : Installation de XLite

Après avoir lancé le logiciel d'installation, suivez les instructions affichées a l'écran.





Lisez le contrat de licence au besoin puis acceptez le en cochant la case en dessous. Continuez ensuite l'installation en appuyant sur « Next ».

🔀 X-Lite 4 Setup	
End-User License Agreement Please read the following license agreement carefully	ŝ
CounterPath Corporation End-User License Agreement	
This is a legal agreement ("the Agreement") between you and CounterPath Corporat ("CPC"). This Agreement pertains to your use of the CPC software, technology, programs, documentation and updates which are provided to you by CPC (collective "the Software"). Please carefully read the terms and conditions below. If you do not to the terms of this Agreement, DO NOT click the "I Accept" button. By clicking o "I Accept" button, you are consenting to, and agreeing to be bound by, the terms of Agreement.	tion ly, agree on the 'this
Emergency Calls. YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE THAT THE SOFTWARE NOT INTENDED DESIGNED OR FIT FOR PLACING CARRYING OR SUPPORT I accept the terms in the License Agreement	IS TING 💌
Print Back Next	Cancel



Choisissez le chemin d'installation si nécessaire ou laissez-le par défaut.

Choisissez aussi si vous voulez que le programme se lance automatiquement au démarrage de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur « Next ».

i₿ X-Lite 4 Setup	
<b>Destination Folder</b> Click Next to install or click Change to choose another folder.	ŝ
Install X-Lite 4 to:	
D:\Program Files\CounterPath\X-Lite 4\ Change	_
<ul> <li>Create a shortcut for this program on the desktop.</li> <li>Launch this program when Windows starts.</li> <li>Create a shortcut in Quick Launch.</li> </ul>	
Back Nat	Cancel



Cliquez sur « Install ». À cette étape, le logiciel s'installera automatiquement.





Enfin, cliquez sur « Finish »





# Étape 3 : Lancement et configuration

Si X-lite ne s'est pas lancé automatiquement, trouvez et lancez l'application. L'icône devrait ressembler a celle-ci :



Après l'installation ou la mise à jour et lors du premier lancement, il vous faudra configurer votre compte de téléphone Ubity.

Allez sur « Softphone » puis « Account Settings »

ŝ
X-Lite 4 - 102 🖨 😂
Softphone View Contacts Actions Help
Account Settings
Fxit Ctrl+Q
Contacts History
<b>▲</b>
▼ Family
▼ Friends
▼ Worl
Bria Android Edition
ဂိမိ CounterPath



L'écran suivant apparaît. Entrez les informations fournies par Ubity dans les champs correspondants.

SIP Account
Account Voicemail Topology Presence Transport Advanced
Account name: Notre Extension
Protocol:
Allow this account for
Call
M / Presence
User Details
* User ID: (Vot renorm d'utilisateur)
Password: Votre mot de passe
Display name:
Authorization name:
Comain Proxy
Register with domain and receive calls
OK Cancel

Exemple :

SIP Account		8
Account Voicemail Top	ology Presence Transport Advanced	
Account name:	102	
Protocol:		
Allow this account for -		
Call		
M / Presence		
User Details		
* User ID:	u010102a	
* Domain:	vgw1.ubity.com	
Password:	••••••	
Display name:		
Authorization name:		
C Domain Proxy		
Register with domain	and receive calls	
		OK Cancel

Solutions Ubity Inc. – www.ubity.com – (514) 907-3400



Dans la même fenêtre, cliquez ensuite sur l'onglet «Voicemail » Dans le champs « Number to dial for checking voicemail », inscrivez « 8500 » Validez en cliquant sur OK

Ϋ́Ϋ́Υ
X-Lite 4 - 102 🖨 😂
SIP Account SIP
Account Voicemail Topology Presence Transport Advanced
Check for voicemail
Number to dial for checking voicemail: 8500
Number for sending calls to voicemail:
Send calls to voicemail if unanswered for: O seconds
OK
ஸீ CounterPath



A ce moment, le téléphone essaiera de communiquer avec le serveur de Ubity. Si vous avez Windows XP SP2 ou un pare-feu, il se peut que votre système vous demande d'autoriser l'accès a ce service. Sur une fenêtre comme celle ci-dessous, appuyez sur « Unblock »





ŝŝ					
X-Lite 4 - 10	02 🖨 😂				
Softphone	View Contacts Actions Help				
Section Availab	vie 💙 📫 🚔				
	1 ABC 2 DEF 3				
	GHI 4 JKL 5 MNO 6				
	PORS 7 TUV 8 WKYZ 9				
	* 0 #				
Contacts	History				
	Missed 🔻 🖾				
Status	Call Date 🔻				
4	ССС Страна Сооде Maps				
ကိ <sup>8</sup> Col	ஃஃ CounterPath				

Si tout c'est bien passé, vous devriez voir le téléphone s'afficher et indiquer l'état « Available ».

# X-Lite est maintenant prêt pour passer et recevoir des appels via Ubity.

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas a nous contacter au support technique du lundi au vendredi de 9 a 17 heures.

#### (514) 907-3400 / 1-877-558-2489, poste 2 ou support@ubity.com